

標高データ生成・編集 "DEM Tools"の紹介:

標高データの生成や編集解析をおこなうセクションです。

・ 🚺 RPCファイル付きステレオペア画像からのDEM生成:

RPCファイルが付属されている衛星ステレオペア画像からDEMを生成します。 ここでは、ALOS PRISM 1B1 CEOSフォーマット NadirとForwardのステレオペア画像を例に手順を紹介します。 (ALOS GeoTiffフォーマットで処理する場合は若干操作が異なります。本項最終ページを参照ください。)

こちらは処理時間を相当要します。(目安:Windows7 64bit, CPU Intel core i5 760 2.8GHZ, RAM8GBの パソコンでALOSフルシーンを処理した場合、約5時間要します。)また処理途中で中間ファイルを生成する為、 元データの6倍程度のディスク空き容量を要します。(全処理工程終了後にこれらは削除できます。)

 ・まず、CEOSフォーマットをXDM化します。(2章1項「ファイル入力」の通り)
 通常CEOSフォーマットのXDM化は、座標情報を付加させる為に別途「簡易幾何補正」をおこなう必要が ありますが、この「DEM生成」に使うデータには「簡易幾何補正」はおこなわず、下記手順のみで結構です。 これをNadirとForwardの両方に対しておこないます。



・DEM生成のウィンドウを開き、先ほどXDM化した両データを順に開き、それぞれのRPCファイルを設定します。

PG-STEAMER 4.2 RTP - Evaluation Purposes C	Dnly 📃 🗖 🔀
Menu	
🕸 Stereo DEM Generation with RPC - [Nadir.xdm]	🕲 Set RPC. Information
Eile Vindow Help	下記 1参照
	Image Type (NLOS DRISM CEOS/bac starting) 下記 2参照
Parar Z D T	DB Eile V DBC-N DSMN110952910-0181
Right Ing	RPC Column Offset スカズわ記写中の
File Name: Forward.xdm ルラレーシント	Select PRI5M Sensor データと同じ方を選択
Band: IMG-ALPSMF1108:2855-0181	Nadir Forward/Backward
Read RPC	
C Relative Orientation	Start CCD Number
Using Tie points 🔲 Tie point setting	下記 3参照
	ОК
Search Kernel Size Output Parameter	
9 C DEM Spacing : 1 (meter)	Stereo DEM Generation with RPC
Min Height : Max Height : Threshold :	
□ ALOS PRISM CEOS	Are epipolared input infages?
High Spee (has starting ccd)を選択	
Ready	次ページへ

- 1: "ALOS PRISM CEOS(has starting ccd)"を選択
- 2:元のCEOSデータと同じフォルダ内にある5つのRPCファイルのうち、ファイル名に03~06、05~08など、 CCDナンバーが振られてないRPCファイルを選択。(5つ中、1つしかありません)



3:元のCEOSデータと同じフォルダ内にあるCCDナンバーが振られてる4つのRPCファイルのうち、 数字が一番若いものの数字を選択。例:CCDナンバーが03~06なら3を、05~08なら5を選択。 · 次に、両画像間の対ポイント(GCP)を手入力していきます。

Stereo DEM Generation	vith RPC - [Nadir.xdm]			
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp		_ & ×		
🗈 Ϋ 🥰 🛃 🔿 🗊 🛛				
Parameter Bar	₽ × ≫			
Left Image				
File Name: Nadir.xdm	Info			
IMG-ALPSMN110862	10-01B1N			
	Read RPC			
Right Imge				
File Name: Forward.xdm	Info			
Band: IMG-ALPSMF110862	55-01B1F			
	Read RPC			
Relative Orientation				
Using Tie point:	Tie point setting			
	GGP Selection			
🍪 GCP Manager 🌆 🕫	to Image] 🛛 🖓 Do you wa	nt to save the changes ?		
		いいえゆ キャンセル		
	次ペー	-ジヘ		
»[INPUT] 15825	11854103, 6973.17933131 >>> [RI	EFER] 11806.49529781, 5663.29780564		
	No. 19 March 19			
1	3			
	Greate New GOP Set			
and the second	GCP Set Info			
	Name : GCP			
and the second				
	適日な石削を			
O Image to Film				
3.3.5				
		Tenarro V. Bofes VII and Defes VII at		
		017 0809 2464 00327685 300 11836637		
左右の画像間で対ポ	イント(GCP)を 10046.0653 1	5534.8628 8270.06178069 14862.78780371		
クリックし、都度このオ	タンで決定。 17050.0802 9	01.9227 14618.00699329 324.98229699		
最低3点取得するまで	深り返します。 **			



必要に応じて、 から出力する画像を 切り出す設定をしておくこともできます。 (黄色い枠線をドラック&ドロップで縮めて、 Applyボタンを押してOK)

・ 最後に、出力する画像の解像度を入力し、 🔛 で出力先決定、 🎒 で処理を実行します。 🎱 Stereo DEM Generation with RPC - [Nadir.xdm] <u>File View Window H</u>elp _ 8 × 🗋 🛱 🥰 4 × 🔊 Parameter Bar Left Image Nadir.xdm Info... File Name: Band: IMG-ALPSMN110862910-01B1 N Read RPC Right Imge Forward.xdm File Name: In o... Band: IMG-ALPSMF110862855-01B1 F v Read RFC Relative Orientation Using Tie points 🔽 Tie point setting Correlation Option -Search Kernel Size 🚽 👝 Output Parame DEM Spacing: 2.5 \$ 9 (meter) Threshold : Min Height : Max Height : 0.5 -158 6158 High Speed Mode Log Bar 0, 0 1204.3636, 17075.7403 Ready

この処理過程において、次々に中間ファイル(XDMフォーマット)を生成していきます。
 最終的に指定したフォルダ内にDEM(XDMフォーマット)が生成されれば処理終了です。
 その後、中間ファイルは不要となりますので削除することができます。

- ALOS GeoTiffフォーマットのステレオペアからDEM生成をおこなう場合、
 基本的に操作手順はCEOSフォーマットのときと同じですが、いくつか異なるポイントがあります。
- ・まず、GeoTiffフォーマットをXDM化します。(2章1項「ファイル入力」の通り)

PG-STEAMER 4.2 RTP - Evaluation Purposes Only		
	🔄 🚵 🧇 🜗	
	🔯 🔯 🖳 🖬 🕓 🗠 👘	
🔹 Import Image - [IMG-ALPSMN039092880_01B2R_UN.	tif]	
Eile View Window Help		-8×
Paramete, Bar 🕂 🛪 🔛		
Satellite Image Arc Ascii Grid		
George HDF		
O Generic Image Japanese GSI Map Image 🕥		
Image File : IMG-ALPSMN039092880_01B2R_UN.tif		
Header File :		
Basic Band Info		0
Select Band: IMG-ALPSMN039092880_01B2R_UN.tif.	▋▋▋▙▖▟▋▋▋▋▋▋▙▖▁▟▋Ŗ	
🖻 General Information		D.
Image Size 14857 x 16000		
Data Type unsigned char(1 byte)		
Band Type Optical Image		5
Sensor Type Unknown		
Ready		SCRU
neauy	OAP NOM	JOINE //

これ以降の操作手順は本項2ページ以降と同じですが、2ページの 1~3の3箇所のみが
 下記の通り異なってまいります。それ以降はCEOSフォーマットと同じ〈操作を進めて〈ださい。

- 1: "ALOS PRISM OTHERS"を選択
- 2: RPCファイルは1つしかないのでそれを選択
- 3: RPCファイルにナンバーが振られていないので選択しない